



Ospedale
di Cremona

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Cremona

क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल
मल संग्रह विधियाँ

आवश्यक सामग्री:

एक एयरटाइट ढक्कन वाला कंटेनर जिसमें एक छोटा चम्मच (पैलेट) लगा हो। यह कंटेनर आप चुने हुए जांच केंद्र (सैंपल कलेक्शन पॉइंट) से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं या फार्मसी से खरीद सकते हैं।

नमूना एकत्र करने की विधि:

मल को एक सूखी सतह पर इकट्ठा करें, जैसे:

- एक बेडपैन (Bedpan) पर, या
- बिडेट (Bidet) में रखे प्लास्टिक बैग या कागज़ की शीट पर, या
- किसी भी साफ कंटेनर (डिब्बे) में।



सावधानी:

सीधे टॉयलेट (कमोड) में मल का त्याग न करें।


नमूना लेते समय मल को मूत्र (पेशाब) के संपर्क में न आने दें।

मल को सीधे जांच वाले कंटेनर में एकत्र न करें (पहले ऊपर बताई गई सूखी सतह का उपयोग कर)।



नमूने को कंटेनर में डालना:

- तरल मल के लिए: लगभग 5-10 मिलीलीटर मल कंटेनर में डालें (कंटेनर के कुल आयतन का लगभग एक चौथाई)। कंटेनर को पूरा ऊपर तक न भरें। ऊपर तक भरे हुए कंटेनर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- कंटेनर को अच्छी तरह बंद करें।



भंडारण और परिवहन:

इसे 4°C पर रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) में रखें (24 घंटे से अधिक नहीं), या लंबे समय के लिए -20°C पर फ्रीजर में रखें।

जांच केंद्र तक ले जाते समय कंटेनर को बर्फ (Ice) में रखकर ले जाना चाहिए।

जांच केंद्र के खुलने के समय के दौरान नमूना वहां जमा करें।